- 一、打印机共享方法:
- 1、首先打开"设备和打印机。



- 2、找到即将要共享的打印机,单击选中,右键单击。
- 3、在弹出的窗口中选"打印机属性。



4、在弹出的窗口中,选中"共享"选项卡,然后勾上"共享这台打印机"并输上共享名,勾上"在客户端计算机上呈现打印机"。

_			_						
V	共享这台	打印机(	S)						
共	享名(H):	Can	on iP110	0 series					
_		-			8				
1	在客户端	计算机上	呈现打印	印作业(R)					
100	列入日录	1)							
(Cord	111111	(_)							
3	应动程度				古いけてい		日本市		
No.	驱动程序 如果运行	不同版才	Windo	WS 的用户书		NI., WHP1883	and the local		

5、再选中"安全"选项卡,确保"组或用户名"中包含了 EVERYONE 用户, 并且权限下已勾选了"打印"权限,确保无误后再单击"应用-确定"按钮即 完成初步设置。

CREATUR UNNER	
CREATUR UWNER	
	添加 (2) ) ( 删除 (8)
Everyone 的权限 (2)	允许 拒绝
打印	
管理此打印机	
管理又有	
13 AF LANK	

6、在另一台电脑中的"运行"中输入该计算机的计算机名或通过添加网络打印机的方法,找到共享打印机,双击完成打印机驱动安装,即可以正常打印了。

二、客户机连接方法:

方法一:

1、在客户机点击"开始"→"运行",例:输入主机端"计算机名""\\
PC-20150920SJPA",然后点击"确定",打开主机端共享。

	Windows 将根据您所输入的名 文件夹、文档或 Internet 资源	称,为您打开相应的程序。 。
打开(0	: \\PC-20150920SJPA	
	😵 使用管理权限创建此任务。	
		TERNY NUMBER
	仰天王	取消 浏览(B)

2、双击共享打印机图标,将自动配置共享





3、点击"开始"→"设备和打印机"就能够看到配置成功的共享打印机,打印时选择此打印机即可。

方法二:

 打开"控制面板"→"设备和打印机", "添加打印机"→"添加网络打印 机";



系统会自动搜索网络上共享的打印机,选择要添加的打印机,并点下一步;

	10214
<mark>慶</mark> PC-20150920SJPA 上的 Le	enovo M7400 P \\PC-20150920SJPA\Lenovo M7400 Printer

3. 系统会自动安装并配置打印机,这里要稍微等一下哦;



4. 安装完成后点下一步,直到完成即可。